

Windows 10

Wichtige Einstellungen

OneDrive deaktivieren

Mittlerweile kann man OneDrive einfach deinstallieren.

Sperrbildschirm deaktivieren

Hinweis: Vorher unter Einstellungen → Personalisierung → Sperrbildschirm Spotlight abwählen, da nachdem man die Gruppenrichtlinie gesetzt hat die Optionen nicht mehr ändern kann.

1. Start → gpedit.msc eingeben und starten:
2. Richtlinien für Lokaler Computer → Computerkonfiguration → Administrative Vorlagen → Systemsteuerung → Anpassung → Sperrbildschirm nicht anzeigen aktivieren.

Quelle:

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Sperrbildschirm_deaktivieren_aktivieren_Windows_10#Sperrbildschirm_deaktivieren_Windows_10_Pro

Cortana deaktivieren

1. Start → gpedit.msc eingeben und starten:
2. Richtlinien für Lokaler Computer → Computerkonfiguration → Administrative Vorlagen → Windows-Komponenten → Suche → Cortana zulassen deaktivieren.

Quelle:

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Cortana_deaktivieren_Windows_10#Cortana_deaktivieren_Windows_10_1607

Startmenu Appvorschläge deaktivieren

Start → Einstellungen → Personalisierung → Start → Gelegentlich Vorschläge im Menu „Start“ anzeigen ausschalten.

.jar an "Start" anheften

Verknüpfung erstellen und nach C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs kopieren.

Quelle: <https://superuser.com/a/1018304>

Anmeldeseite bei lokalen Konten ohne Passwort deaktivieren

Anleitung:

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Windows_10_automatisch_anmelden_ohne_Passwortheingabe#Lokales_Konto_ohne_Passwort_Anmeldebutton_erscheint_trotzdem

From:

<http://www.andreasgiemza.de/> - **Andreas' Wiki**

Permanent link:

http://www.andreasgiemza.de/software_handreichungen/windows_10

Last update: **2020/03/28 01:55**

